

仅限阅读 请勿传播

当您阅读本方案时，即表示您
同意不传播本方案的所有内容



LICENSE --用户授权许可 功能指导手册

Introduction to Weaver e-cology

本文件基于 e-cology9.0

www.weaver.com.cn

目 录

目 录.....	1
功能讲解.....	1
一. 功能讲解.....	1
1. LICENSE 文件.....	1
2. 查看授权信息.....	1
3. 授权类型（注册、并发）.....	2
4. 客户系统授权申请.....	3
5. 本地 demo 授权申请.....	5
6. 上传授权文件.....	6
7. 修改授权验证码.....	7

功能讲解

一. 功能讲解

1. LICENSE 文件


ECOLOGY 产品使用前需要申请用户授权许可，授权需要泛微内部员工发起对应申请流程，审批通过后可获取 LICENSE 文件。在系统内提交 LICENSE 文件后，授权有效期内可使用 ECOLOGY 产品。每开通一个账号系统就会占用一个 license 授权。如图所示：




2. 查看授权信息

操作步骤：

- ① 前端用户中心-更多-授权信息，进入授权信息页面。此页面展示文件标识码，后续申请授权需提供此处展示的标识码。如图所示：






3. 授权类型（注册、并发）


注册数：

注册数指系统内可注册登录账号的用户数，有账号的用户可随时登录系统；例如授权 100 个注册数，开通第 101 个账号时，系统会提示“用户 license 已超过最大”。如图所示：



并发数：


并发数指所有用户都可有登录账号，但同时登录系统的用户数限制在并发数内。例如授权 100 个并发数，系统已经同时在线 100 个用户，第 101 个用户登录系统时，系统会提示“登录用户已达到最大数，请稍后登录”。如图所示：



4. 客户系统授权申请

操作步骤:

- ① 泛微内部员工发起“license 授权文件申请”流程。方式一：在正式系统的顶部菜单中找到“流程管理”——新建流程-- license 授权文件申请，点击进入流程页面。



- ② 方式二：在正式系统的顶部菜单中找到“临时 license 申请”点击进入。如下图所示：



- ③ 根据实际需求填写基础信息、客户信息主表信息。**注意：**

1. license 类型为临时，有效期默认为七天且不可修改，临时 license 不需要审批，提交后自动生成。
2. 审批方式默认为自动审核（速度较快），如有疑问或特殊情况请选择人工审核（速度较慢）。

流程:创建 - license授权文件申请 - 创建

流程表单 流程图 流程状态 改进建议

提交 保存

license类型: *
客服专员: *
审批方式: 自动审核
申请原因: *

license用途: *
相关项目: *

客户信息

客户名称: *
联系人电话: *
销售路径: 直销
合同号(无则填写 20200999): *

客户联系人: *
联系人邮箱: *
是否已签合同: 是
最终用户编号: *

序号	产品类型	license文件标识码(小E同ecology)	开始日期	结束日期	一级分部数	license文件用户数	是否控制开发	mobile相关设置	下载 (批量下载)
1		*	2021-09-16	2021-09-23	0	*	*		
合计									

④ 根据实际需求填写客户信息明细表信息。注意:

- 1.文件标识码为客户系统的标识码, 请登录客户的系统获取。
- 2.开始日期、结束日期为授权期限, 授权过期后系统无法登录使用。license 文件使用结束日期如不限时间, 结束日期字段请清空。
3. license 一级分部数、license 文件用户数如不限制, 此项请填写 0。
- 4.若【产品类型】为 Mobile, 务必设置明细行中的【mobile 选项】内容, 对 Mobile 中所涉及的模块进行相应的设置。

e-cology | 前端用户中心

临时lice... 微搜 | 请输入关键词搜索

流程:创建 - license授权文件申请 - 创建

流程表单 流程图 流程状态 改进建议

提交 保存

客服专员: 永海群
审批方式: 自动审核
申请原因: *

相关项目: *

客户信息

客户名称: E9TEST
联系人电话: *
销售路径: 直销
合同号(无则填写 20200999): *

客户联系人: *
联系人邮箱: *
是否已签合同: 是
最终用户编号: *

序号	产品类型	license文件标识码(小E同ecology)	开始日期	结束日期	一级分部数	license文件用户数	是否控制开发	mobile相关设置	下载 (批量下载)
1	e-cology9	*	2021-09-16	2021-09-23	0	10	否 (注册)		
合计									

⑤ 表单填写好并提交后, 系统会自动发放 license 文件, 在流程的当前页面点击下载, 下载 license 文件到本地, 提交流程即可。如图所示:

序号	产品类型	license文件标识码	开始日期	结束日期	一级分部数	license文件用户数	是否控制开发	mobile相关设置	下载 (批量下载)
1	e-cology9	D064990C4939F3054B37C3E5A15EE9FB	2021-09-08	2021-09-15	0	0	否 (注册)		点此下载 D064990C4939F3054 B37C3E5A15EE9FB.lic ense
合计									

历史记录

申请人	申请日期	流程标题	当前节点	文件标识码	文件使用开始日期	文件使用结束日期
-----	------	------	------	-------	----------	----------

5. 本地 demo 授权申请

操作步骤:

- ① 泛微内部员工发起“license 授权文件申请”流程。在正式系统的顶部菜单中找到“临时 license 申请”点击进入。如下图所示:



- ② 表单中只需填写 license 文件标识码、一级分部数、license 用户数以及是否控制并发四个字段, 其余字段默认即可。





- ③ 表单填写好并提交后, 系统会自动发放 license 文件, 在流程的当前页面点击下载, 下载 license 文件到本地, 提交流程即可。如图所示:



6. 上传授权文件


操作步骤:

- ① 下载 license 文件到本地后, 在 license 提交页面, 输入验证码, 上传 license 文件提交即可。初始验证码为: wEAver2018 。 如图所示:



- ② License 文件提交后，会提示成功，我们就可以正常登录系统了

如图所示：



7. 修改授权验证码

操作步骤：

- ① 验证码存储路径如下：ecology/WEB-INF/code.key 文件；在该文件中可直接修改验证码，保存即生效。

